


1. Установка драйверов Рутокен ЭЦП для ЕГАИС


1. Зайдите с помощью браузера Internet Explorer по адресу: www.rutoken.ru.




2. На главной странице выберите пункт **Центр загрузки**.




3. Выберите пункт **Драйверы для ЕГАИС**.




4. Скачайте Драйверы Рутокен для ЕГАИС.




5. Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением, примите условия этого соглашения и нажмите кнопку **Условия приняты**.




6. Далее будет предложено сохранить файл. Можно сразу воспользоваться командой **Выполнить**.



7. В открывшемся окне нажмите кнопку **Установить**.




8. По окончании установки нажмите кнопку **Заккрыть**.




9. Для того чтобы проверить готовность ключевого идентификатора Рутокен к настройке для работы с ЕГАИС, откройте **Панель управления Рутокен** с помощью **ярлыка** на рабочем столе или через меню **Пуск > Панель управления**. Выберите вкладку **Администрирование** > нажмите кнопку **Информация** > проверьте статус напротив поля **Microsoft Base Smart Card Crypto Provider: Поддерживается**.

Данный статус означает, что электронный идентификатор Рутокен уже готов к настройке криптопровайдера по умолчанию.




Если напротив поля **Microsoft Base Smart Card Crypto Provider** стоит статус **Активировать** или **Не поддерживается**, перейдите по данной ссылке: <http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1005>.

Далее выберите вкладку **Настройки** > в разделе **Настройки криптопровайдера** нажмите кнопку **Настройка...**



В окне **Настройки криптопровайдера** для модуля Рутокен **Rutoken ECP** (или **Рутокен ЭЦП (2.0 / PKI / ВТ)**) выберите **Microsoft Base Smart Card Provider**.



Сохраните изменения, нажав на кнопку **ОК**.


2. Авторизация на сайте egais.ru и запрос RSA-ключа

Внимание!


Авторизация в Личном кабинете ЕГАИС на сайте egais.ru возможна только с операционной системы **Windows 7** или выше и через браузер **Internet Explorer** версии 9 или выше.

Выполните следующие действия:

1. Вставьте носитель Рутокен в USB-порт компьютера.
2. Зайдите на сайт egais.ru.
3. Нажмите в верхнем правом углу кнопку **Войти в личный кабинет**.
4. Нажмите кнопку **Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение**.




5. В открывшемся окне нажмите кнопку **Начать проверку**. Возможно, в процессе проверки потребуется сохранить и установить программный компонент **ФСРАР-Крипто2**. Следуйте всем указаниям установки, это необходимо для дальнейшей корректной работы в личном кабинете на сайте.




6. В процессе установки может появиться окно, запрашивающее разрешение на использование **ActiveX**, необходимо согласиться. Установка будет продолжена.

7. Как только всё будет настроено, все галочки станут зелеными. Нажмите кнопку **Перейти в Личный кабинет**.




8. Откроется окно, где нужно указать ПИН-код пользователя ГОСТ-ключа. Укажите ПИН-код и нажмите кнопку **Показать сертификаты**.

ПИН-код пользователя ГОСТ-ключа Рутокен: **12345678**.




9. Откроется табличка с вашим сертификатом, нажмите на неё.



10. Вы вошли в личный кабинет на сайте. Нажмите на вкладку **Получить ключ**. Загрузятся ваши точки продаж согласно лицензии. Определите ту точку, на которую был выдан ГОСТ-сертификат (по КПП или по адресу). Нажмите кнопку **Сформировать ключ** рядом с этой точкой продаж.

Если у вас организация лицензиат, но не отображается точка, вам необходимо обратиться в ФСРАР. Организациям, не имеющим лицензии, нужно завести точку вручную, для этого воспользуйтесь инструкцией [Добавление контрагентов](#).



11. В открывшемся окне нужно указать ПИН-код пользователя RSA-ключа. Укажите ПИН-код и нажмите кнопку **Сформировать ключ**.

ПИН-код пользователя RSA-ключа Рутокен: 12345678.



3. Установка Универсального транспортного модуля (УТМ)


Скачать дистрибутив УТМ можно в личном кабинете на сайте egais.ru.

Для этого:


- Зайдите в личный кабинет на сайте egais.ru и нажмите на вкладку **Транспортный модуль** (о том, как зайти в личный кабинет, написано выше в разделе 2 данной инструкции).
- В открывшемся окне скачайте Транспортный модуль. Рекомендуется скачивать дистрибутив, который требует подключения к Интернету в процессе установки.
- Перед установкой УТМ отключите другие носители от USB-портов компьютера (JaCarta, eToken, флэш-карты от банк-клиентов и др.). Должен быть вставлен только один ключевой носитель Рутокен.

Для установки УТМ выполните следующее:


1. Запустите файл сохраненного дистрибутива УТМ от имени администратора.




2. Откроется мастер установки УТМ. Нажмите кнопку **Далее**.




3. В следующем окне вы можете выбрать папку для установки УТМ. Нажмите кнопку **Далее**.




4. В следующем окне нажмите кнопку **Далее**.




5. Откроется окно выбора дополнительных задач. Нажмите кнопку **Далее**.




6. Все готово к установке УТМ. Нажмите кнопку **Установить**.



7. Начнется процесс установки. Дождитесь его окончания.




8. Мастер установки завершил свою работу, нажмите кнопку **Завершить**.




9. Для дальнейшей установки убедитесь, что носитель Рутокен с сертификатом для ЕГАИС вставлен в USB-порт компьютера. Все другие носители (JaCarta, eToken и др.) обязательно нужно вытащить из USB-портов.


10. После установки дистрибутива откроется следующее окно. Укажите ПИН-код пользователя RSA-ключа Рутокен. Стандартный ПИН-код: **12345678**. Затем нажмите кнопку **Поиск**. Когда ключ будет найден, **поставьте галочку** и нажмите кнопку **Далее**.




11. В открывшемся окне необходимо указать настройки для подключения к интернету. Выберите пункт, который соответствует вашим настройкам подключения, нажмите кнопку **Далее**.




12. Если вы указали верные настройки, то появятся зеленые галочки. Нажмите кнопку **Далее**.



13. В открывшемся окне укажите ПИН-код пользователя ГОСТ-ключа Рутокен. Стандартный ПИН-код: **12345678**. Затем нажмите кнопку **Поиск**. Когда сертификат будет найден, **поставьте галочку** и нажмите кнопку **Далее**.




14. Начнется установка УТМ. После того, как появится надпись **Установка успешно завершена**, нажмите кнопку **Далее**.



15. Для проверки корректности работы УТМ необходимо открыть браузер и перейти на страницу <http://localhost:8080/>.

16. Если УТМ установлен и настроен корректно, должна открыться страница с версией УТМ (version), уникальным идентификатором набора изменений в хранилище данных (changeSet) и номером сборки ПО (buildNumber).



Установка УТМ завершена.